


The background of the entire page is a repeating pattern of hand-drawn, sketchy perfume bottles. These bottles are rectangular with rounded corners and have a simple, elegant design. They are scattered across the page in various orientations, creating a textured, artistic feel.

PÀSSIONE B E A U T Y


PREPARAZIONE,
APPLICAZIONE ACRILGEL




Preparazione senza Fresa




Vaporizzare **Fresh & Pure** su mani e unghie e lasciare asciugare all'aria



Accorciare il bordo libero



Spingere delicatamente le cuticole con gli appositi **Bastoncini d'arancio** o lo **Spingicuticole**



Rimuovere le cuticole con le forbicine




Opacizzare la superficie dell'unghia naturale con la **Lima Preparazione Zebra Premium 180/240**



Rimuovere con lo **Spazzolino per unghie** tutta la polvere dalla superficie




Vaporizzare **Fresh & Pure**




Applicare i liquidi preparatori su tutta la superficie dell'unghia naturale: **Nail prep** e **Binder**. Nel caso di **unghie difficili** procedere aggiungendo l'applicazione del **Primer dopo il Nail prep e prima del Binder non toccando le cuticole**. Lasciare asciugare all'aria i liquidi preparatori.

NOTA: APPLICARE BINDER E PRIMER SOLAMENTE SULL'UNGHIA NATURALE, ANCHE IN CASO DI REFILL.


Preparazione Con Fresa – Dry Manicure




Vaporizzare **Fresh & Pure** su mani e unghie e lasciare asciugare all'aria




Accorciare il bordo libero



Utilizzare una punta diamantata a fiamma come la punta **Dry Diamant Flame Medium** per sollevare le cuticole dal letto ungueale.



Successivamente utilizzare una punta diamantata sferica come la punta **Dry Diamant Sphere per rimuovere le cuticole**, anche le più secche, senza utilizzare forbicine, e per levigare eventuali ispessimenti della pelle.




Eventualmente con una punta in pietra pomice **Stone Sfera** ripassare la zona cuticole per rimuovere eventuali residui.



Rimuovere con lo **Spazzolino per unghie** tutta la polvere dalla superficie.




Vaporizzare **Fresh & Pure**.




Applicare i liquidi preparatori su tutta la superficie dell'unghia naturale: **Nail prep** e **Binder**. Nel caso di **unghie difficili** procedere aggiungendo l'applicazione del **Primer dopo il Nail prep e prima del Binder non toccando le cuticole**. Lasciare asciugare all'aria i liquidi preparatori.

NOTA: APPLICARE BINDER E PRIMER SOLAMENTE SULL'UNGHIA NATURALE, ANCHE IN CASO DI REFILL.

Applicazione Della Base



Ritagliare e posizionare la **Nail Form** in modo che combaci con la forma dell'iponichio e che non ci sia alcuno spazio rispetto alla lamina. Chiudere la Nail Form secondo la forma che si vuole creare, facendo combaciare perfettamente le ali inferiori.




Applicare uno strato molto sottile ed omogeneo di **Base** idonea per l'applicazione dell' Acrilgel, come indicato in scheda prodotto. Massaggiare il prodotto sulla lamina con un pennello **Trendy Base** e fare attenzione ad applicare la base tra l'unghia naturale e la cartina, in modo da fissarla.




Polimerizzare il prodotto per **30 secondi** in lampada UV/Led (Futura, SUNUV 5 PLUS, SUNUV 4S o Master Lux) o **120 secondi** in lampada UV.


Applicazione Acrilgel - Con Nail Form




Prelevare una perla di Acrilgel con una spatola e posizionarla sulla Nail Form.



Versare una piccola quantità di **AcrilGel Solution** nell'apposito bicchierino.




Intingere un pennello per Acrilgel, come il **Pennello Kolinsky nr 2** o il **Pennello Spatola**, in AcrilGel Solution e scaricare l'eccesso su un Pad.




Realizzare l'allungamento: modellare la perla con l'apposito pennello lavorandola con la pancia del pennello fino alla lunghezza desiderata.



Polimerizzare in lampada Uv/Led secondo i tempi indicati in etichetta e sulla scheda prodotto.




Prelevare una perla di prodotto più abbondante rispetto alla precedente.



Realizzare la bombatura: posizionare la perla di prodotto ad 1/3 dell'unghia naturale, modellarla avvicinandosi alle cuticole, dopodiché trascinare il prodotto verso la lunghezza, senza spostare l'apice dell'unghia.




Polimerizzare in lampada Uv/Led secondo i tempi indicati in etichetta e sulla scheda prodotto.




Rimuovere energicamente lo strato di dispersione con un pad imbevuto il **Cleaner**.

Applicazione Acrilgel - Con Nail Form



Eseguire la **limatura della struttura** utilizzando una **Lima di precisione**. Se per la limatura si preferisse usare la fresa, consigliamo una punta in carbide di tungsteno conica a media abrasione come la **Punta Carbide Refill**.




Decorare a piacere con gel color o colori semipermanenti oppure **sigillare**.


COSE DA NON FARE




Bagnare troppo il pennello nell' Acrilgel Solution.



Applicare prodotto sulle cuticole




Utilizzare una lampada con prestazioni non adeguate ai prodotti Passione Beauty (es: minimo 30/36 diodi). Consigliamo Futura, SUNUV 5 PLUS, SUNUV 4S o Master Lux




NOTA: Acrilgel è un prodotto che non sviluppa calore in lampada, se comunque la cliente fosse sensibile e se percepisse una sensazione di calore, far entrare e uscire la mano dalla lampada 10 volte ad ogni processo di polimerizzazione.


Applicazione Acrilgel - Con Dual Form




Scegliere la **Dual Form** della misura adatta; la Dual Form dovrà coprire i punti A e B.




Prelevare una perla di Acrilgel con una spatola e posizionarla sulla Dual Form.




Versare una piccola quantità di **AcrilGel Solution** nell'apposito bicchierino.



Intingere l'apposito pennello nell'AcrilGel Solution e scaricare l'eccesso su un Pad.




Modellare l'Acrilgel sulla **Dual Form**;



Posizionare la Dual Form sulla superficie ungueale **premendo leggermente**;



Per bloccare la posizione della Dual Form polimerizzare per **10 secondi con lampada EasyGo oppure 5 secondi in lampada UV/Led 48W**.




Capovolgere la mano e distribuire uniformemente il prodotto (nell'allungamento).




Completare la polimerizzazione in lampada Uv/Led secondo i tempi indicati in etichetta e sulla scheda prodotto;

Applicazione Acrilgel - Con Dual Form




Togliere la **Dual Form**.



Rimuovere energicamente lo strato di dispersione con un pad imbevuto di **Cleaner**.



Eseguire la limatura della struttura utilizzando una **Lima di precisione**. Se per la limatura si preferisse usare la fresa, consigliamo una punta in carbide di tungsteno conica a media abrasione come la **Punta Carbide Refill**.




Decorare a piacere con gel color o colori semipermanenti oppure **sigillare**.


COSE DA NON FARE




Bagnare troppo il pennello nell' Acrigel Solution.




Applicare prodotto sulle cuticole




Utilizzare una lampada con prestazioni non adeguate ai prodotti Passione Beauty (es: minimo 30/36 diodi). Consigliamo Futura, SUNUV 5 PLUS, SUNUV 4S o Master Lux.



Premere eccessivamente la Dual Form verso il basso: la Dual Form deve risultare dritta, ovvero in asse con il dito.



Applicare troppo prodotto sulla Dual Form



NOTA: Acrigel è un prodotto che non sviluppa calore in lampada, se comunque la cliente fosse sensibile e se percepisse una sensazione di calore, far entrare e uscire la mano dalla lampada 10 volte ad ogni processo di polimerizzazione.